

Ogólne informacje

System WebFirmatic można dostosować w następującym zakresie:

1. Logo programu WebFirmatic
2. Logo firmy
3. Style CSS dla całej aplikacji
4. Tytuł strony, stopka strony, meta informacje
5. Ikony
6. Ikona loadingu
7. Konfiguracja

W tym celu dostosowania należy skorzystać z następujących narzędzi:

1. Total Commander - odczyt archiwum war (<http://totalcmd.pl/download/app/new/>)
2. Notepad++ - edycja plików w kodowaniu UTF-8 (<http://notepad-plus-plus.org/download/>)

Dostosowanie polega na podmianie oryginalnych plików, dlatego konieczne jest zachowanie zgodnych nazw plików.

Tytuł strony i meta informacje

```
<head> <meta http-equiv=„content-type” content=„text/html; charset=UTF-8”>
<link type=„text/css” rel=„stylesheet” href=„WebFirmatic.css”>
<title>WebFirmatic</title> <script type=„text/javascript”
language=„javascript” src=„webfirmatic/webfirmatic.nocache.js”> </script>
</head>
```

Znacznik head można modyfikować pozostawiając odwołanie script, bez niego aplikacja się nie załaduje. Znacznik title informuje o tytule strony, który pojawia się na pasku.

Stopka strony

```
<body> <iframe src=„javascript:” id=„__gwt_historyFrame” tabIndex=-1’
style=„position:absolute;width:0;height:0;border:0”></iframe> <noscript> <div style=„width: 22em;
position: absolute; left: 50%; margin-left: -11em; color: red; background-color: white; border: 1px solid
red; padding: 4px; font-family: sans-serif”> Your web browser must have JavaScript enabled in order
for this application to display correctly. </div> </noscript> <div id=„loginInfo”></div> <div
id=„master”></div> <div id=„main”></div> <div id=„footer”> <p>To jest webowa wersja
oprogramowania Firmatic</p> </div> </body>
```

Można dopisywać elementy do tego fragmentu pamiętając że div-y loginInfo, master, main i footer muszą pozostać. Bezpośrednio za stopkę odpowiedzialny jest znacznik p zagnieżdżony w div o id równym footer.

Ikony

Wszystkie ikony wyświetlane w toolbarze i koło przycisków znajdują się w katalogu icons. Nazwę i położenie tego katalogu można zmienić w konfiguracji. Nubitech • Katowice • tel. 794 924 897 • e-mail: biuro@nubitech.pl • www.nubitech.pl

Pliki ikon odczytywane są zgodnie z wartością EVENTKEY podawaną w xml-u, z pominięciem rozszerzenia. Aplikacja najpierw wyszukuje plik z rozszerzeniem GIF, później ICO, a na końcu PNG. Istnieje możliwość ustawienia domyślnej wartości wielkości pobieranej z pliku ICO – konfiguracja.

Ikona loadingu

Plik o nazwie loading.png znajduje się w głównym katalogu. Ikona ta jest wyświetlana podczas ładowania kolejnych stron oraz podczas logowania.

Konfiguracja

Plik o nazwie web.xml znajduje się w katalogu WEB-INF. Zawiera on konfigurację aplikacji. Część wpisów jest nieedytowalna i ma bardzo duże znaczenie dla poprawnego działania aplikacji. Część edytowalna jest odpowiednio oznaczona komentarzami.

```
<!-- -> <!-- Początek: Konfiguracja edytowalna - parametry -> <!-- -> <context-param>
<param-name>FirmPHPUrl</param-name> <param-value>http://fir.venco.com.pl/MJjr/firm.php
</param-value> </context-param> <context-param> <param-name>ProxyPHPUrl</param-name>
<param-value>http://fir.venco.com.pl/MJjr/proxy.php</param-value> </context-param>
<context-param> <param-name>XMLpath</param-name>
<param-value>/WEB-INF/xmls/</param-value> </context-param> <context-param>
<param-name>Iconpath</param-name> <param-value>/icons/</param-value> </context-param>
<context-param> <param-name>debugMode</param-name> <param-value>yes</param-value>
</context-param> <context-param> <param-name>refreshMs</param-name>
<param-value>1000</param-value> </context-param> <context-param>
<param-name>fileManagerUrl</param-name> <param-value>http://fir.venco.com.pl
</param-value> </context-param> <context-param> <param-name>FirmaticUrl</param-name>
<param-value>fir.venco.com.pl</param-value> </context-param> <context-param>
```

```
<param-name>iconDefaultSize</param-name> <param-value>24</param-value>  
</context-param> <!-- --> <!-- Koniec: Konfiguracja edytowalna - parametry --> <!-- -->
```

Znaczenie parametrów zostało opisane w innym dokumencie.

Zakończenie zmian

Po podmianie odpowiednich plików w archiwum WAR, tak przygotowany plik można wgrywać na serwer. Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu ścieżek do plików `firm.php` i `proxy.php`, konfigurowanych w pliku `web.xml`.

From:

<http://firmatic.pl/dokuwiki/> - Firmatic

Permanent link:

http://firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=webfirmatic_-_instrukcja_dostosowania_systemu&rev=1349700461

Last update: **2012/10/08 14:47**

